



## SOMMAIRE

1. Examen cyto-bactériologique des urines (ECBU ).....	2
2. Recueil des urines sur 24 heures.....	4
3. Compte d'Addis.....	6
4. Recueil de selles .....	8
5. Annexes .....	6



## 1. Examen cyto-bactériologique des urines (ECBU)

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Voici quelques conseils pour réaliser le prélèvement de l'examen qui vous a été prescrit:

### Matériels dont vous aurez besoin :



Gants et serviette de toilette propres



Savon doux



Gants vinyles non stériles si possible



Pot ECBU



Compresses stériles



Antiseptique

### Technique :

#### 1) Se laver les mains



#### 2) Mettre les **gants à usage unique** si possible



#### 3) Réaliser soigneusement une **toilette génito-urinaire** avec:

Gants et serviette propres



Savon doux



eau



**Puis recommencer en imbibant** les Compresses stériles avec l'antiseptique



4) Éliminer le **premier jet d'urine** dans les toilettes,

5) Ouvrir le pot : **Uriner dans le pot**

6) Terminer la miction dans les toilettes



7) Fermer hermétiquement le pot et le donner au soignant présent

8) **Étiqueter le prélèvement**





9) **Apporter le prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible** (moins de 2 heures).



## 2. Recueil des urines sur 24 heures

### Matériel à se procurer :

Pot de recueil



Une étiquette autocollante avec :

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
SERVICE

Gants à usage unique



ou



### Vous allez commencer le recueil

**J 0**


Noter l'heure de début du recueil



Demander au patient d'uriner et **jeter** les urines




**Recueillir ensuite** toutes les urines émises **pendant 24 heures**



X2

Mettre des gants et transvaser les urines dans le pot



**J 1 (à la même heure que celle notée pour le début du recueil)**



Demander au patient d'uriner et **garder** les urines



**Le recueil est terminé !!!**



**Apporter rapidement le flacon au laboratoire.**







### 3. Compte d'Addis

**Principales indications:**

Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines. Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures





**Transport au laboratoire**

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les **4 heures**. Il peut être conservé à +4°C.



## 4. Recueil de selles

### Principales indications:

La coproculture à visée bactériologique permet de rechercher et d'identifier des germes pathologiques qui sont normalement absents : salmonelles, Shigelles, Campylobacter, certains Escherichia coli, Vibrio cholerae... Ces germes peuvent être responsables de diarrhées et d'infections digestives.

La parasitologie permet de diagnostiquer des parasitoses intestinales. Celles-ci sont responsables de diarrhées accompagnées d'autres symptômes qui varient selon les parasites en cause.

Il est impératif de remplir le document « Fiche renseignements parasitologie » afin de contextualiser la demande et de fournir les renseignements nécessaires à l'interprétation des résultats. Document accessible en ligne sur le Manuel de Prélèvement à la rubrique "Formulaires à votre service".

Cet examen est à effectuer, si possible, **lors des épisodes diarrhéiques**. Il est souhaitable de faire cet examen **à distance de tout traitement, avec un régime sans résidu la veille du recueil**.

### Préconisations de prélèvement :

- Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire à l'aide de la spatule présente dans le pot. **Remplir le pot à moitié au maximum et ne pas les récupérer dans l'eau des toilettes (risque de contamination).**
- Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la date et l'heure du recueil.
- **Particularité :**  
Ecouvillonnage rectal possible chez le nourrisson et pour recherche de portage de bactéries multirésistantes aux antibiotiques.

### Transport au laboratoire

Le flacon doit être acheminé au laboratoire le plus rapidement possible < à 6 heures à 18°C-25°C. Sinon conservation maximum 12 heures à +4°C



## 5. Annexes

Documents remis aux patients par le laboratoire

**RECUEIL DES URINES  
DE 24 H**  2L-

COMMENCER AU LEVER  
(EXEMPLE 8 HEURES)  
JETER CES 1<sup>eres</sup> URINES.  
NOTER L'HEURE, C'EST LE  
POINT DE DÉPART DES 24H !

RECUEILLIR DANS LE RÉCIPIENT REMIS  
PAR LE LABORATOIRE LES URINES DU JOUR  
ET DE LA NUIT. LE LENDEMAIN À L'HEURE NOTÉE LA VEILLE  
(EXEMPLE PRIS 8H), URINER ET RECUEILLIR  
LES DERNIÈRES URINES ÉMISES

1 L-

RAPPORTER RAPIDEMENT LE  
RÉCIPIENT AU LABORATOIRE.

1/2 L-

DATE

NOM

NÉ (E)

SERVICE



FAIRE UNE TOILETTE  
INTIME MINUTIEUSE.

URINER  
LE PREMIER  
JET DANS  
LES WC...

SANS INTERROMPRE  
LA MICTION,  
REPLIR  
LE FLACON.  
BIEN LE  
VISSER.

RAPPORTER LE PLUS  
VITE POSSIBLE LA  
BOÎTE CONTENANT  
LE FLACON AU  
LABORATOIRE.

STERILE

Nom

Prénom



